



Pro správnou funkci DOS programů pod OS Windows je potřeba upravit dva systémové soubory, které najdete ve složce \windows\system32. Do souboru **AUTOEXEC.NT** je třeba přidat řádek „**kb16 cz,852**“ a v souboru **CONFIG.NT** je třeba upravit poslední řádek na „**files=150**“. Provedete to následujícím způsobem.

## Úprava souboru AUTOEXEC.NT


Přes průzkumník najdete ve složce \WINDOWS\SYSTEM32 soubor AUTOEXEC.NT:



Poté na něm stiskněte **pravé** tlačítko myši a poté, co se objeví nabídka možností, **levým** tlačítkem myši vyberte možnost „Vlastnosti“:




Vyberte záložku “Zabezpečení”, poté klikněte do řádku “Users” a poté na tlačítko “Upravit”




Poté v dalším okně opět klikněte na řádek „Users“ a zaškrtněte okénko „Povolit úplné řízení“.


Potom klikněte na tlačítko „OK“



Potom opět na souboru AUTOEXEC.NT stiskněte pravé tlačítko myši a levým tlačítkem vyberte možnost „Upravit“:




To textu přidejte řádek `kb16 cz,852` :



Potom okno zavřete a potvrďte, že chcete změny uložit.

## Úprava souboru CONFIG.NT

Přes průzkumník najdete ve složce \WINDOWS\SYSTEM32 soubor CONFIG.NT. Poté na něm stiskněte **pravé** tlačítko myši a poté, co se objeví nabídka možností, **levým** tlačítkem myši vyberte možnost „Vlastnosti“:



The screenshot shows a Windows Explorer window with the following elements:

- Left sidebar:** Navigation pane showing 'Rychlý přístup', 'Plocha', 'Stažené soubory', 'Dokumenty', 'Obrázky', 'AMBULEKY', 'dgpr', 'kalkulačky', 'texty', 'OneDrive', 'Tento počítač', '3D objekty', 'Dokumenty', and 'Hudba'.
- Address bar:** Shows the path 'C:\WINDOWS\SYSTEM32'.
- Main pane:** A list of files including 'concr140.dll', 'CONEQMSAPOGUILibrary.dll', 'config' (highlighted with a red box), 'configmanager2.dll', 'ConfigureExpandedStorage.dll', 'conhost', 'ConhostV1.dll', 'connect.dll', 'ConnectedAccountState.dll', 'consent', 'ConsentUX.dll', 'console.dll', 'ConsoleLogon.dll', 'ConstraintIndex.Search.dll', 'ContactActivation.dll', and 'ContactApis.dll'.
- Right pane:** A table showing file details for the selected 'config' file.

Datum změny	Typ	Velikost
25. 6. 2015 23:34	Rozšíření aplikace	238 kB
30. 7. 2015 0:00	Rozšíření aplikace	99 kB
13. 6. 2018 11:27	Soubor NT	3 kB
	Zobrazit	538 kB
	Seřadit podle	57 kB
	Seskupit podle	437 kB
	Aktualizovat	287 kB
	Vložit	1 265 kB
	Vložit zástupce	50 kB
	Zpět: Odstranit Ctrl+Z	139 kB
	Udělit přístup pro	176 kB
	Udělit přístup pro	106 kB
	Nový	260 kB
	Vlastnosti	1 169 kB
		50 kB
11. 4. 2018 22:29	Rozšíření aplikace	954 kB




Vyberte záložku “Zabezpečení”, poté klikněte do řádku “Users” a poté na tlačítko “Upravit”

The screenshot shows a Windows File Explorer window with a list of files on the left and a 'config - vlastnosti' dialog box open in the foreground. The dialog box has four tabs: 'Obecné', 'Zabezpečení', 'Podrobnosti', and 'Předchozí verze'. The 'Zabezpečení' tab is selected. The object name is 'C:\Windows\System32\config.nt'. Below this, there is a list of users and groups. The 'Users (W10\_SSD\Users)' group is highlighted with a red box. To the right of this list is a button labeled 'Upravit...'. Below the list, there is a table of permissions for the 'Users' group. The table has two columns: 'Povolit' and 'Odepřít'. The permissions listed are: 'Úplné řízení' (checked), 'Měnit' (checked), 'Číst a spouštět' (checked), 'Číst' (checked), 'Zapisovat' (checked), and 'Oprávnění k zvláštnímu přístupu' (unchecked). At the bottom of the dialog, there is a button labeled 'Upřesnit' and a note: 'Kliknutím na tlačítko Upřesnit můžete nastavit oprávnění k zvláštnímu přístupu či upřesnit nastavení.' At the very bottom of the dialog, there are three buttons: 'OK', 'Zrušit', and 'Použít'.


Oprávnění pro Users	Povolit	Odepřít
Úplné řízení	✓	
Měnit	✓	
Číst a spouštět	✓	
Číst	✓	
Zapisovat	✓	
Oprávnění k zvláštnímu přístupu		

Poté v dalším okně opět klikněte na řádek „Users“ a zaškrtněte okénko „Povolit úplné řízení“.

Potom klikněte na tlačítko „OK“



Potom opět na souboru CONFIG.NT stiskněte pravé tlačítko myši a levým tlačítkem vyberte možnost „Upravit“:





Na konci souboru upravte hodnotu parametru FILES na 150:

```
config - Poznámkový blok
Soubor Úpravy Formát Zobrazení nápověda
REM specifies the total Alternative Mapping Register Sets you
REM want the system to support. 1 <= AltRegSets <= 255. The
REM default value is 8.
REM BaseSegment
REM specifies the starting segment address in the Dos conventional
REM memory you want the system to allocate for EMM page frames.
REM The value must be given in Hexadecimal.
REM 0x1000 <= BaseSegment <= 0x4000. The value is rounded down to
REM 16KB boundary. The default value is 0x4000
REM RAM
REM specifies that the system should only allocate 64Kb address
REM space from the Upper Memory Block(UMB) area for EMM page frames
REM and leave the rests(if available) to be used by DOS to support
REM loadhigh and devicehigh commands. The system, by default, would
REM allocate all possible and available UMB for page frames.
REM
REM The EMM size is determined by pif file(either the one associated
REM with your application or _default.pif). If the size from PIF file
REM is zero, EMM will be disabled and the EMM line will be ignored.
REM
dos=high, umb
device=%SystemRoot%\system32\himem.sys
files=150
```

Potom okno zavřete a potvrďte, že chcete změny uložit.